

雷速专项资金管理系统

Leysou Special Fund Management System

泗洪雷速软件有限公司

目 录

第一	-部:	分 软件介绍	. 2
	1.	产品简介	. 2
	2.	角色权限说明	. 2
	3.	指标管理人员操作教程	. 3
	4.	指标审核人员操作教程	. 5
	5.	指标复审人员操作教程	. 5
第二]部	分 基础配置	. 5
	1.	前后台登录地址及账号	. 5
	2.	上传文件目录设置	. 6
	3.	账号登录保护设置	. 6
	4.	密码强度设置	. 7
	5.	刷卡终端设置	. 7
	6.	内外网登录界面设置	. 8
	7.	设置通知方式	. 8
	8.	如何开启微信扫码登录	10
	9.	数据库备份文件保存位置	11
	10.	用户密码忘记如何处理	11
	11.	后台管理员密码忘记如何处理	11
	12.	用户账号被禁用或锁定如何处理	11
第三	部	分 软件安装	11
	1.	服务器端最低要求	11
	2.	安装 IIS 和 ASP. NET	11
	3.	安装 SQL Server 及 SQL Server Management Studio Management Studio	15
	4.	安装雷谏网络办公系统	18

第一部分 软件介绍

1. 产品简介

雷速专项资金管理系统是为县级财政管理部门量身打造的一套智能化、规范化、可视化的财政资金指标管理平台。系统围绕财政资金的"分配、下达、使用、监督"全过程管理需求,通过统一数据平台、分级权限管理和实时指标跟踪,全面提升财务管理的效率与透明度,推动财政数字化转型。雷速专项资金管理系统集成预算指标分解、资金流向监控、动态报表查询等核心功能,适用于财政管理部门及其下属预算单位之间的财政指标管理协作。

(1) 主要功能

统一指标管理:支持县级财政集中录入与下达,实现对各预算单位的资金分配、分解、调整全过程管理。

实时数据查询: 预算单位可在线实时查询本单位各项财政资金指标; 可按年度、科目、项目等多维度检索指标分配与执行情况。

动态资金监控: 财政部门可实时查看资金下达进度和使用状态,及时发现执行异常或滞后情况 权限分级控制: 系统支持按角色配置功能权限,严格控制数据访问与操作边界,保障财政数据安全。 数据统计与报表导出: 提供常用的财务统计报表,支持导出 Excel 文件,方便归档与汇报。

(2) 软件优势

集中统一: 县级财政对资金指标实现集中化管理, 提升分配效率。

信息对称: 预算单位第一时间掌握资金下达和使用情况,避免信息滞后。

全程可控:覆盖从资金分配到使用的每个环节,实现全过程留痕。

操作便捷:界面友好,支持多终端访问,易学易用。

数据安全: 多级权限体系保障各单位数据隔离和安全。

(3) 适用对象


县级财政管理部门、县级机关财务统管部门及各级预算单位。

2. 角色权限说明


序号	角色名称	权限范围	角色说明	
1	指标管理	全局	指标分配、指标查询、预算单位管理及权限管理	
2	指标审核	部分下属机构 (部门)	对指定的下属机构(部门)支出项目审核并录入系统 对指标审核人录入数据复审 查询本机构(部门)的预算分配和使用记录	
3	指标复审	部分下属机构 (部门)		
4	预算单位	本机构(部门)		

3. 指标管理人员操作教程

(1) 基本设置



(2) 指标录入



4. 指标审核人员操作教程



5. 指标复审人员操作教程



第二部分 基础配置

1. 前后台登录地址及账号

前台默认登录地址为服务器 IP, 后台默认登录地址为服务器 IP/admin。后台初始用户名和密码在系统

安装时生成。

2. 上传文件目录设置

在基本设置、系统基本信息设置下可以设置上传目录。默认上传目录为系统文件目录下的"upload"文件夹。

为了数据安全,可以另行命名上传目录文件夹,重新命名的文件夹保存在系统文件目录之外。

软件信息	此软件为试用版 ; 最大员工数 : 10 ; 软件版本号 : V7.50 查看用户许可协议
所属机构	
电话	
邮箱	
网站备案号	
上传文件目录	upload □同时转移上传文件
密码重试次数	10 (必填)
密码强度	●简单 ○较强 ○强 ○超强
前台登录日志数	20 (必填)
后台登录日志数	50 (必填)
前台外网登录界面	●界面1○界面2○界面3○界面4
前台内网登录界面	●界面1○界面2○界面3○界面4
	提交修改

3. 账号登录保护设置

在基本设置、系统基本信息设置下设定密码重试次数。密码连续输入错误次数超过限制时,账号禁用。 账号禁用状态解除:

- (1) 前台登录账号禁用 3 小时后, 系统自动将该账号恢复为正常, 也可由管理员将账号重置为正常。
- (2)后台管理员账号禁用后,超级管理员可以将其他管理员账号重置为正常。如果所有管理员账号 均被禁用,可以使用管理员账号恢复工具重建超级管理员。



4. 密码强度设置

在基本设置、系统基本信息设置下可设定账户密码强度,强度共分4级:

- (1) 简单:密码不少于 8 位;连续相同字符(如 111、aaa)不超过 2 个;连续数字(如 123)、连续字母(abc)不超过 2 个;键盘上连续按键字符(如 qwe)不超过 2 个;密码中不包含用户名。
 - (2) 较强:除简单强度要求外,密码中小写字母、大写字母、数字和符号4类字符中至少有2类。
 - (3)强:除简单强度要求外,密码中小写字母、大写字母、数字和符号4类字符中至少有3类。
 - (4)超强:除简单强度要求外,密码包含小写字母、大写字母、数字和符号4类字符。。

软件信息	此软件为试用版 ; 最大员工数 : 10 ; 软件版本号 : V7.50 查看用户许可协议
所属机构	
电话	
邮箱	
网站备案号	
上传文件目录	upload □同时转移上传文件
密码重试次数	10 (必填)
密码强度	●简单 ○较强 ○强 ○超强
前台登录日志数	20 (必填)
后台登录日志数	50 (必填)
前台外网登录界面	●界面1○界面2○界面3○界面4
前台内网登录界面	◎界面1○界面2○界面3○界面4
	提交修改

5. 刷卡终端设置

提供智能卡管理的机构,可以定义刷卡终端 IP 的范围,刷卡终端显示刷卡界面。

⑤雷速软件──雷速专项资金管理系统



6. 内外网登录界面设置

内网 IP 设置和前后台登录界面设置配合使用,系统根据用户登录的 IP 判断是内网还是外网,据此推送不同的登录界面。

起始IP	终止IP	删除
192.168.60.1	192.168.60.20	删除

外观样式: 当选择界面 4 时,可以上传登录前台的 LOGO 及背景图片。



7. 设置通知方式

系统提供邮件、短信和微信三种通知方式。

消息类别	排序	删除
邮件	1	删除
短信	2	删除
微信	3	删除

邮件设置:发件邮箱先开通 SMTP 功能,按邮件服务商提供的参数填写以下配置。

⑤ 雷速软件──雷速专项资金管理系统

	1	/ 小丁100人会然 40 .	
发信邮箱	demo@163.com		
2×1HHF1H	abc@163.com , 如不启用发信功能 , 请留空)		
发信账号	demo@163.com (请填	真入少于50个字符,如:abc@163.com)	
密码	(请填	i入少于25个字符)	
发信服务器	smtp.163.com	(邮件服务商提供,如:	
及1日服 方裔	smtp.163.com)		
发信端口	25 (邮件服务商提供,缺省为25)		
邮件签名	XXX公司 (请填	入少于25个字符,可以是单位名称)	
	提交		

短信和微信通知:需要使用人先在运营商处开通相应功能,然后在系统后台配置。

8. 如何开启微信扫码登录



9. 数据库备份文件保存位置

在管理后台备份数据库后,备份文件保存在 database 文件夹内。只有 WEB 文件夹和 SQL 安装在同一服务器上才可使用系统提供的备份功能,否则,备份操作需在 SQL Server Management Studio Management Studio 中进行。还原数据库在 SQL Server Management Studio Management Studio 中操作。

10. 用户密码忘记如何处理

- (1) 通过首页密码找回功能重设密码。
- (2) 联系管理员重设密码。

11. 后台管理员密码忘记如何处理

联系其他超级管理员帮助重置密码。如果所有超级管理员密码全部忘记,可以使用超级管理员账户重置工具重建超级管理员账号。

12. 用户账号被禁用或锁定如何处理

用户连续多次错误输入密码,账号会被禁用 3 小时, 3 小时后自动解除。也可以联系管理员手动解除禁用。

账号锁定须由管理员解除。


第三部分 软件安装

1. 服务器端最低要求

Windows Server 2016、IIS、ASP.NET 4.8、SQL Server 2016。

2. 安装 IIS 和 ASP. NET


- (以 Windows Server 2019 为例)
- (1) 从开始菜单中打开"服务器管理器"。如开始菜单中没有"服务器管理器",可依次打开"windows 系统"、"控制面板"。在"控制面板"中依次打开"管理工具"和"服务器管理器"。也可以直接搜索"服务器管理器"打开。




(2) 在弹出的服务器管理器界面找到"添加角色和功能"。



(3) 选择"基于角色或基于功能的安装",然后下一步。




(4) 从服务器池中选择服务器,然后下一步。




(5) 选择"Web 服务器 (IIS)",并在弹出的对话框中选择"添加功能"。



(6) 勾选 ASP.NET 4.0 以上版本,如版本低于 4.8,需在 IIS 安装完成后从微软官网下载高版本 ASP.NET 安装 (ASP.NET 4.8 下载地址 https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download/dotnet-framework/net48)。



(7) 选中相关服务,然后下一步,安装完成后关闭窗口。




- 3. 安装 SQL Server 及 SQL Server Management Studio Management Studio
- (以 SQL Server 2022 Express 版本为例)
- (1) 下载 SQL Server Express(<u>https://www.microsoft.com/zh-cn/sql-server/sql-server-downloads</u>)。



选择安装类型,可选择"基本"类型,默认"下一步",直到安装结束。



(2) 安装结束后选择"安装 SSMS", 跳转到 SSMS 下载页面。



(3) 下载 "SSMS", 执行安装。





4. 安装雷速网络办公系统


(1) 配置 SQL Server

从开始菜单中打开"SQL Server Management Studio Management Studio",初次使用,选择"Windows 身份验证"方式登录。







修改身份验证方式:在 SQL 服务器名称上右击,选择"属性"。



在"安全性"页面,将服务器身份验证修改为"SQLServer 和 Windows 身份验证模式"。




在 SQL 服务器名称上右击,重新启动 SQL 服务器。



- (2) 建立数据库及数据库账户。
- 在"数据库"上右击,新建数据库。



填入数据库名称后确定。




添加用户并关联数据库:在"安全性"下的"登录名"上右击,新建登录名。




"常规"选择页,填入登录名,选择"SQL Server 身份验证",输入密码,取消"强制实施密码策略",


默认数据库选择刚建的数据库。



"服务器角色"选择页,勾选"dbcreator"和"public。




"用户映射"选择页,"映射到此登录名的用户"选择刚建的数据库,"数据库角色成员身份"勾选"db owner"和"public"。




(3) 配置程序文件夹权限:

打开"lsoa"文件夹属性,选择"安全"标签,单击"编辑"。



点击"添加"后选择"高级"。




⑤雷速软件──雷速专项资金管理系统



点击"立即查找",找到以"IIS_"开头的用户名添加。






选择刚添加的 IIS 用户,给予"修改"权限。



(4) 确认 IIS 中.net 版本:从开始菜单的"windows 管理工具"中打开"Internet Information Services"。



选择"应用程序池",确认默认程序池的.NET 版本是 v4.0 或以上,状态为"已启动"。如果不是"已启动"状态,在右侧可以启动该程序池。



(5)站点配置。选择"网站"下的站点,右侧操作区选择"基本设置",将"物理路径"选择为"lsoa"下的"web"文件夹。



(6) 安装雷速网络办公系统: 在浏览器中输入"http://localhost/install/"打开安装向导。填入 SQL Server

数据库相关信息,写入配置文件,并进行进行数据库连接测试。

数据加密密码自行设定,不大于 6 个字符,类型为字母或数字,此密码必须牢记。重新安装本系统需要此密码,否则原有的数据无法读取。

步骤1:数据库连接设置 >>	
SQL Server 服务器地址:	(local)\SQLEXPRESS
SQL Server 数据库名称:	Isoa
SQL Server 数据库用户名:	Isoauser
SQLServer 数据库密码:	ps123456
数据加密密码:	[123456] 密码设定后务必牢记,重装系统时须设置相同的数据加密密码,否则原有的数据无法读取。
	写入配置文件

步骤1:数据库连接设置 >>		
数据库连接成功。	继续安装功能模块	数据库连接信息设置完成,退出安装

数据库连接成功后,选择功能模块安装。

如果某个功能模块存在,对应的数据将被清空。

如果是更新 SQL 用户名和密码,连接成功后立即退出安装。

步骤2:安装数据库模块 >>
数据库中已经存在的模块:管理中心、工资查询系统、设备借还系统、网络报修系统、网络考勤系统、人力资源管理系统、考核查询系统、问卷调查系统、采购管理系统、授课管理系统、印刷管理系统
选中的模块如己存在数据,安装后数据将会被清空。
请选择要安装的模块:
☑管理中心
☑工资查询系统
☑设备借还系统
☑网络报修系统
☑网络考勤系统
☑人力资源管理系统
☑考核查询系统
☑问卷调查系统
☑采购管理系统
☑授课管理系统
☑印刷管理系统
空 安装示例数据 如选择安装示例数据,前台登录名为123和999,登录密码 <mark>61.0</mark> 20230702 两个账户权限不同。
开始安装数据库模块

⑤ 雷速软件──雷速专项资金管理系统



安装完成后, 删除安装文件, 跳转到管理后台。

步骤3:安装完成 >>

点击下方"完成"按钮,删除本安装文件,结束安装程序并跳转到管理后台。由于权限不足等原因,安装文件删除可能会失败。为了系统安全,请打开系统根目录,查看是否有"install"文件夹,如有,请手动删除。

完成